

Solution Automobile V15

Guide d'installation

Version 1



EBP-Méca
5-7 rue Barthélémy Thimonnier
ZA du Bel Air
78120 Rambouillet
Tel : 0811 23 00 06

commercial.fr@ebp-meca.com – www.ebp-meca.com



Sommaire

1.	ASSISTANCE TECHNIQUE	2
1.1	Accès	2
1.2	Comment contacter le service technique ?	2
2.	CONFIGURATION MINIMALE REQUISE	2
2.1	2.1. Configuration requise	2
2.2	Liste des réseaux	3
2.3	Protocole validé	3
2.4	Matériel conseillé	3
3.	INSTALLATION EN RESEAU	3
3.1	Installation et configuration réseau poste à poste (jusqu'à 4 postes)	3
3.1.1	Installation sur le serveur de données (serveur dédié ou non)	3
3.1.2	Installation sur les postes clients	4
3.2	Installation et configuration client/serveur	5
3.2.1	Installation sur le serveur	5
3.2.2	Installation sur les postes clients	5
4.	LANCEMENT DU LOGICIEL	5
4.1	Par le menu Démarrer	5
4.2	A partir du bureau	5
5.	CODE D'ACTIVATION	5
5.1	Comment saisir le code d'activation ?	5
5.2	Activer manuellement	5
6.	ECRAN D'ACCUEIL	5
6.1	Ecran d'Accueil (logiciel non activé)	5
6.2	Évaluez	6
6.3	Ecran d'Accueil (liste des dossiers)	6
6.3.1	Ouvrir	6
6.3.2	Créer un dossier	6
6.3.3	Sauvegarder un dossier	6
6.3.4	Supprimer un dossier	6
7.	DESINSTALLATION DU PROGRAMME	6



Avant de commencer

1. ASSISTANCE TECHNIQUE

1.1 Accès

EBP MéCa met à votre disposition une assistance technique qui répond à vos questions.

Avant de nous contacter, notez:

Votre numéro de licence, envoyé par notre service commercial : nos techniciens ne pourront vous répondre sans ce numéro.

La description du type de configuration matériel (type de l'ordinateur, l'état du disque dur, fonctionnement réseau ou monoposte...)

Le logiciel que vous utilisez et sa version (menu Société_ Préférences)

Notre support téléphonique technique est ouvert :

Du lundi au jeudi : 8H30 à 18H30

Le vendredi : 8H30 à 18H00

1.2 Comment contacter le service technique ?

Utilisez notre ligne téléphonique directe (un standard vous accueille, si aucun technicien n'est disponible, veuillez patienter vous êtes sur une file d'attente). - Composez le 0811 23 00 06 (Coût d'un appel local).

Pour tout problème technique, vous pouvez également nous adresser vos problèmes par e-mail à technique.fr@ebp-meca.com en précisant votre numéro de licence donnant droit à l'assistance, le nom et la version du produit.

2. CONFIGURATION MINIMALE REQUISE

2.12.1. Configuration requise

La configuration minimale conseillée pour une bonne utilisation de votre logiciel est la suivante :

- OS: Windows® Vista, Windows® Seven, Windows® 8, Windows® 10
- Processeur : Intel Core 2 duo - 2 GHz ou équivalent
- Mémoire : 2 Go minimum
- Ecran : résolution 1280*1024 en 24 bits
- Espace disque libre : 2 Go minimum



2.2. Liste des réseaux

2.2.1. Poste à poste (jusqu'à 4 postes)

Les systèmes d'exploitation validés dans cette configuration sont :

- Windows® Seven
- Windows® Vista
- Windows® 8
- Windows® 10

2.2.2. Serveur dédié

Les systèmes d'exploitation validés dans cette configuration sont :

- Windows® Server 2008
- Windows® Server 2012

2.3. Protocole validé

Seul le protocole TCP/IP est validé. Il faut que ce protocole soit installé sur les stations et le serveur.

2.4. Matériel conseillé

Pour plusieurs postes connectés ou lors d'une utilisation intensive des ressources réseaux, il est obligatoire de posséder un switch à 100 Mbps. De plus, nous avons remarqué une plus grande fiabilité en utilisant un câblage de type RJ45. N'hésitez pas à nous contacter pour des informations précises concernant les cartes réseaux validées.

Attention

Nous déconseillons l'utilisation de réseau sans fil (Wifi) et du courant porteur en ligne (CPL, technologie visant à faire passer de l'information à bas ou haut débit sur les lignes électriques). Ces types de réseau présentent un manque de fiabilité et ne présentent pas une vitesse de réseau suffisante. Nous ne validons pas l'utilisation de ce produit en réseau avec ce matériel.

3. INSTALLATION EN RESEAU

(Non géré par la version Auto Start.)

3.1 Installation et configuration réseau poste à poste (jusqu'à 4 postes)

3.1.1 Installation sur le serveur de données (serveur dédié ou non).

Avant de commencer l'installation, vous devez choisir un PC qui tiendra le rôle de serveur de données. Sur la station choisie comme serveur de données, faites une installation du logiciel de type personnalisé en laissant les répertoires par défaut (mais vous pouvez choisir un autre lecteur) :

- **Répertoire du logiciel:**



C:\PROGRAM FILES\EBP-MECA

- **Répertoire des dossiers de démonstration:**

C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\DOCUMENTS\EBP-MECA\DEMONSTRATIONS

- **Répertoires données:**

C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\DOCUMENTS\EBP-MECA\PARTAGE

Attention

Dans le cas d'une installation sur un serveur dédié, il est impératif de débrider le produit EBP MéCa sur le serveur. Partagez C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\DOCUMENTS\EBP-MECA en accès complet via l'Explorateur Windows (cliquez avec le bouton droit de la souris sur le répertoire et choisissez Partage et sécurité).

Vérifiez dans l'onglet Sécurité que l'utilisateur du produit EBP MéCa a un contrôle total sur le répertoire C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\DOCUMENTS\EBP-MECA

3.1.2 Installation sur les postes clients.

Sur les stations qui utiliseront le logiciel, créez un lecteur réseau qui pointe vers le répertoire C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\DOCUMENTS\EBP-MECA de la station. Pour cela ouvrez le voisinage réseau par l'Explorateur Windows, double cliquez sur la station serveur et cliquez avec le bouton droit de la souris sur le répertoire EBP-MECA (vous pouvez aussi cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône Poste de travail de votre bureau et sélectionner Propriétés) et choisissez "Se connecter à un lecteur réseau".

Assignez une lettre et cochez la ligne "Se reconnecter au démarrage". (Vous pouvez aussi cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône Poste de travail de votre bureau et sélectionner Propriétés). Puis faites une installation du logiciel de type personnalisée sur tous les PC concernés, en modifiant les répertoires suivants (en admettant que X correspond au lecteur réseau précédemment créé) :

- **Répertoire du logiciel:**

C:\PROGRAM FILES\EBP-MECA

- **Répertoire des dossiers de démonstration:**

C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\DOCUMENTS\EBP-MECA\DEMONSTRATIONS

- **Répertoires données:**

X:\PARTAGE

Attention

Vérifiez que l'utilisateur du poste client a un contrôle total sur le répertoire Mes documents et ses sous-dossiers.



3.2 Installation et configuration client/serveur

3.2.1 Installation sur le serveur

L'installation de l'application sur le serveur est identique à celle poste à poste, sauf que le logiciel n'est pas installé sur le serveur. Par conséquent, vous devez créer sur le serveur un répertoire EBP-MECA puis le partager en accès complet pour les utilisateurs pouvant utiliser le logiciel (vous devez pour cela disposer du droit d'administrateur). Dans ce répertoire, créez le sous-répertoire PARTAGE.

3.2.2 Installation sur les postes clients.

L'installation sur les postes clients est identique à celle poste à poste.

4. LANCEMENT DU LOGICIEL

4.1 Par le menu Démarrer

Après installation du logiciel, un icône Automobile est créée, accessible par le menu Démarrer / Programmes / EBP-MECA / Automobile. Vous pouvez directement lancer le produit en cliquant dessus.

4.2 A partir du bureau

Vous pouvez directement lancer le produit en cliquant sur l'icône EBP Automobile créée lors de l'installation.

5. CODE D'ACTIVATION

5.1 Comment saisir le code d'activation ?

Lorsque vous installez le produit EBP MéCa, celui-ci reste en version d'évaluation, c'est-à-dire que vous utilisez librement toutes les fonctions du logiciel pendant une période de 40 jours à compter de l'installation. Après ce délai, si vous n'activez pas votre application, le logiciel sera bridé. Pour activer le logiciel, vous devez introduire un code d'activation au lancement du logiciel, en cliquant sur Activez votre logiciel, ou par la commande activer le logiciel du menu ?

5.2 Activer manuellement

Cette option est à utiliser si le poste sur lequel vous avez installé le logiciel n'est pas connecté à Internet. Dans ce cas, cliquez sur le lien de l'écran de bienvenue et sur le bouton Activer manuellement. Saisissez manuellement tous les champs (Pour obtenir ces informations composez le 0811 23 00 06). Après enregistrement du code, vous travaillez alors sur une version activée du logiciel et vous avez accès au service technique d'EBP MéCa pour une durée fonction du contrat d'assistance souscrit.

6. ECRAN D'ACCUEIL

6.1 Ecran d'Accueil (logiciel non activé)

Le programme vous est livré en version d'évaluation du produit. Cette version propose l'ensemble des fonctionnalités, et est limitée à 40 jours d'utilisation à compter de l'installation. Après ce délai, si vous n'activez pas votre application, le logiciel sera limité.



6.2 Évaluez

Vous souhaitez évaluer le logiciel, choisissez la version dans laquelle vous souhaitez réaliser cette évaluation.

Achetez

Vous souhaitez acheter le logiciel, cliquez sur le lien correspondant qui vous renverra sur le site Web EBP MéCa.

Activez

Vous souhaitez continuer à utiliser toutes les fonctions du logiciel, cliquez sur Activez votre logiciel.

6.3 Ecran d'Accueil (liste des dossiers)

A partir de cette fenêtre, vous pouvez :

6.3.1 Ouvrir

Un dossier ouvert récemment : cliquez sur le nom du dossier à ouvrir, ou cliquez sur la flèche afin de sélectionner un ancien exercice. - Le dossier de démonstration : cliquez sur Démonstration. - Un dossier non listé : cliquez sur Parcourir. - Un autre dossier : cliquez sur le dossier de votre choix, ou cliquez sur la flèche afin de sélectionner un ancien exercice.

6.3.2 Créer un dossier

Cliquez sur Créer un nouveau dossier.

6.3.3 Sauvegarder un dossier

En cliquant sur l'icône « disquette » sur la ligne du dossier.

6.3.4 Supprimer un dossier

En cliquant sur l'icône « croix » sur la ligne du dossier. Attention, cette suppression est définitive.

7. DESINSTALLATION DU PROGRAMME

Si vous avez besoin de désinstaller le programme (procédure d'installation interrompue, problème fichier programme...), allez dans Démarrer + Paramètres + Panneau de configuration et lancez l'Ajout / Suppression de programmes. Ceci ne supprimera que les fichiers installés par la procédure d'installation sans toucher aux fichiers créés par l'utilisateur.